


メール設定マニュアル
Windows 10 メールアプリ

1. メールの設定方法（新規追加）


1.1

Windows 10 メールアプリを起動し、
アカウントの追加をクリックします。




1.2

アカウントの選択で、「詳細設定」をクリックします。



1.3

詳細設定で、「インターネットメール」をクリックします。



1.4

インターネットメールアカウントで、以下の項目を入力・チェックし、サインインをクリックします。

The image shows a dialog box titled "アカウントの追加" (Add Account) for setting up an Internet Mail Account. The form contains several fields and checkboxes, with red boxes highlighting the input areas and black arrows pointing to explanatory callouts.

- インターネット メール アカウント**
 - メール アドレス**: info@example.com (Callout: 設定するメールアドレス)
 - ユーザー名**: info@example.com (Callout: 設定するメールアドレス)
 - 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc
 - パスワード**: [Redacted] (Callout: アカウントに設定されているパスワード)
 - アカウント名**: 営業 太郎 (Callout: 任意の文字列)
 - この名前を使用してメッセージを送信 (Callout: 任意の文字列)
 - 受信メール サーバー**: example.com (Callout: ドメイン (アドレスの@以降))
 - アカウントの種類**: POP3 (Callout: POP3を選択)
 - メールの送信 (SMTP) サーバー**: example.com (Callout: ドメイン (アドレスの@以降))
 - 送信サーバーには、認証が必要です (Callout: チェックを入れる)
 - 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する (Callout: チェックを入れる)
 - 受信メールには SSL が必要 (Callout: チェックをはずす)
 - 送信メールには SSL が必要 (Callout: チェックをはずす)
- Buttons**: キャンセル (Cancel), サインイン (Sign In)

1.5

完了をクリックします。


これでアカウントの作成は完了です。



2. メールの設定方法（設定の変更）


2.1

Windows 10 メールアプリを起動し、
左下の歯車のアイコンをクリックします。




2.2

「アカウントの管理」をクリックします。



2.3

設定を編集するアカウントを選択します。



2.4

変更したい項目を確認し、変更します。

パスワード、アカウント名以外の設定を行う場合は、

「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

The image shows a screenshot of a mobile application's 'Account Settings' dialog box. The dialog has a title bar with 'アカウントの設定' and a close button. The main content area is titled '営業 太郎 アカウントの設定'. Below the title, there is a mail icon and the email address 'info@example.com'. The 'ユーザー名' field contains 'info@example.com'. The 'パスワード' field is highlighted with a red border and contains a series of black dots, with a callout box pointing to it that says 'アカウントに設定されているパスワード'. The 'アカウント名' field contains '営業 太郎' and is also highlighted with a red border, with a callout box pointing to it that says '任意の文字列'. Below these fields, there is a red-bordered box containing the text 'メールボックスの同期設定を変更' and 'コンテンツを同期するためのオプションです。'. At the bottom, there is a section titled 'アカウントの削除' with the text 'このアカウントをデバイスから削除します.'. At the very bottom, there are two buttons: '保存' and 'キャンセル'.

アカウントの設定

営業 太郎 アカウントの設定

info@example.com

ユーザー名

info@example.com

パスワード

アカウントに設定されているパスワード

アカウント名

任意の文字列

営業 太郎


メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

2.5

「メールボックスの詳細設定」をクリックします。



2.6

変更したい項目を確認・変更し、「完了」をクリックします。

The image shows a configuration window for email settings. At the top, there is a text input field containing "営業 太郎". Below this is the "同期オプション" (Sync Options) section, with a "メール" (Email) toggle switch set to "オン" (On). The "受信メール サーバー" (Incoming Mail Server) field contains "example.com". The "送信 (SMTP) メール サーバー" (Outgoing (SMTP) Mail Server) field also contains "example.com". There are four checkboxes: "送信サーバーは認証が必要" (Authentication required for outgoing server) is checked; "メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う" (Use same username and password for outgoing mail) is checked; "受信メールに SSL を使う" (Use SSL for incoming mail) is unchecked; and "送信メールに SSL を使う" (Use SSL for outgoing mail) is unchecked. At the bottom, there are two buttons: "完了" (Done) and "キャンセル" (Cancel). Red boxes highlight the server fields, the authentication checkboxes, and the "完了" button. Black arrows point from callout boxes to the domain parts of the server fields and the checked checkboxes.

この名前を使用してメッセージを送信

営業 太郎

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

example.com

送信 (SMTP) メール サーバー

example.com

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

ドメイン (アドレスの@以降)

チェックを入れる

チェックをはずす

2.7


「保存」をクリックします。
以上で確認・変更は完了です。



3. 「アカウントの設定が最新ではありません。」と表示される場合

3.1

「アカウントの修正」をクリックします。



3.2

アカウントに設定されているパスワードを入力し、「保存」をクリックします。



